

LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE DE LA BIBLIOTHEQUE

58 rue du Chevaleret

75013 PARIS

Tel : 01 44 24 40 40

Fax: 01 44 24 40 41

www.labodelabibliotheque.fr



Horaires d'ouverture

Lundi au vendredi de 7h à 18h

Samedi de 8h à 12h30

 Bibliothèque François
Mitterrand

RECHERCHE D'UNE EJACULATION RETROGRADE

Recherche de sperme dans les urines

Sur rendez-vous Doctolib exclusivement

A SAVOIR AVANT DE COMMENCER

Le laboratoire vous fournit 1 pot pesé pour le sperme et 2 petits pots pour le recueil des urines, sur simple présentation de votre prescription

Vous devez avoir entre 2 et 7 jours d'abstinence (sans éjaculation)

Les recueils du sperme et des urines doivent être complet. Si les recueils n'étaient pas complets, vous devez le signaler.

Ne pas utiliser de préservatif pour le recueil du sperme.

Vous procurer en pharmacie 2 sachets de 25h de Bicarbonate de Sodium.

40 MINUTES POUR DEPOSER LES FLACONS AU LABORATOIRE

Le transport doit être effectué en protégeant les flacons des températures froides (transport dans une poche intérieure à température du corps)

LA VEILLE DU RECUEIL : ALCALINISER LES URINES

La veille au soir, prendre 25g (1 cuillère à soupe) de bicarbonate de sodium dans un verre d'eau.

LE MATIN DU RECUEIL

Boire 1 litre d'eau

Puis prendre 25g de bicarbonate de sodium dans un verre d'eau

Uriner, puis s'abstenir d'uriner jusqu'à procéder au recueil du sperme par éjaculation 2 heures plus tard.

RECUEIL DU SPERME PAR EJACULATION

Ne pas utiliser de préservatif pour le recueil du sperme.

Laver vous les mains à l'eau et au savon,

Laver vous le pénis à l'eau et au savon de la même façon en commençant par le gland (bien décalotter) et séchez soigneusement

Ouvrir le pot de recueil avant de commencer

Eviter de mettre les doigts à l'intérieur car le pot est stérile.

Refermer hermétiquement le pot

Noter sur le pot l'heure exacte à laquelle le sperme a été émis

RECUEIL FRACTIONNE DES URINES IMMEDIATEMENT APRES EJACULATION

Recueillir le premier jet (10 à 15 ml) d'urines dans le flacon d'urine n°1

Puis la suite des urines dans le flacon d'urine n°2.

Notez sur les 2 pots d'urine l'heure exacte à laquelle vous avez fait les urines